

Komalog-Modulbeschreibung

Nummern der Einzelmodule

299

299 Verwaltung Ladeeinheiten

Modul zur Verwaltung verschiedener Ladeeinheiten.

Konfiguration, welche Ladeeinheiten verwaltet werden sollen. Dazu werden die gewünschten Fahrzeugarten und die Adressrollen der Sammelpunkte definiert. Ladeeinheiten können gleichzeitig in mehreren Touren verwendet werden. Weiterhin kann die mehrfache Verwendung ebenso unterbunden werden.

Man kann die Entscheidung treffen:

- Soll die Verfügbarkeit der LE geprüft werden (JA/NEIN Auswahl)
- wenn ja, was soll bei einer doppelten Dispo passieren. (keine Meldung anzeigen, Meldung anzeigen; Speichern unterbinden)

Verfügbarkeitstypen:

- verfügbar (grün)
- nicht verfügbar (gelb)
- gesperrt (rot)
- unbekannt

Die einzelnen Verfügbarkeiten werden unterschiedlich farbig dargestellt.

- rot das BIS Datum > JETZT und die Eigenschaft ist ungleich „Verfügbar“
- schwarz das BIS Datum > JETZT und die Eigenschaft ist „Verfügbar“
- blau alles was in der Zukunft liegt (von – bis Datum nach heute)
- grau alles was älter ist als JETZT (von und bis Datum ist vor JETZT)

Tourzuordnung / Fahrzeugzuordnung: Bei der Disposition wird geprüft, welche Arten von Fahrzeugen überhaupt über die Verwaltung Ladeeinheiten überwacht werden sollen.

Ladeeinheiten sind im Komalog die Fahrzeugarten. Welche davon in die Verwaltung fließen wird über die Konfiguration Abläufe gesteuert. Wir unterscheiden auch zwischen eigene Ladeeinheiten und fremde Ladeeinheiten:

- Wechselbrücken (Plane, Koffer, ...)
- Container (20', 40', 45'; Box, Bulk, Flat, Open Side, Open Top, Refrigerated, Tank, ...)
- Anhänger (Plane, Koffer, Lafette, ...)
- Auflieger (Plane, Koffer, Lafette, ...)
- Motorwagen (Plane, Koffer, Lafette, ...)
- Sattelzugmaschine, Zugmaschine

Der Standort ist die Adresse, an der sich die LE befindet. Ein Standort (Adresse) kann durch den Zusatz einer Adressrolle (z.B. LE-Sammelpunkt) zum Sammelpunkt definiert werden. Ein Sammelpunkt ist eine Adresse die zum eigenen Mandanten gehört. Nach Verfügbarkeiten an Sammelpunkten kann separat gesucht werden.

Besitzer einer LE ist derjenige, der die LE im Besitz hat. (z.B. Unternehmer aus der Tour).

Standortadresse: Im Personal (Modul Mandanten) können zum Personal Aussenstellen hinterlegt werden. Das Personal, das die LE Zuordnung vornimmt ist ausschlaggebend bei der Ermittlung der Standortadresse.

Fremdfahrzeug sind alle Fahrzeuge die nicht im eigenen Fuhrparkstamm hinterlegt sind. Ist unter Verwaltung Ladeeinheiten zu erkennen. Auch eine Suche nach Fremdfahrzeugen (Ja, Nein, Alle) ist möglich.